


Einrichten einer Bankverbindung

Die Bankverbindung ist der wichtigste Punkt für den Zugang zu Ihrer Bank. Sie definiert die Übertragungswege und das verwendete Sicherheitsmedium. Beim erstmaligen Start von VR-NetWorld fragt der Einrichtungsassistent Sie zur Einrichtung einer Bankverbindung. Wir empfehlen Ihnen, den Assistent nicht zu benutzen und die Bankverbindung manuell einzurichten.

- Wählen Sie im Menü **Stammdaten / Bankverbindung / Neu**.
- Geben Sie in dem Feld **Bezeichnung** einen Namen für die Bankverbindung ein (z. B. Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe).
- Wählen Sie als Art **HBCI/FinTS mit Diskette, Chipkarte oder PIN/TAN** aus; drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
- Wählen Sie als Typ des Sicherheitsmediums **PIN/TAN**; drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
- Geben Sie in dem Dialogfenster "Angaben zur Bankverbindung" Ihre Zugangsdaten ein. Diese finden Sie in dem Anschreiben, welches Sie zusammen mit der Vereinbarung über die Nutzung zum OnlineBanking erhalten haben:
 - Bankleitzahl: **22290031**
 - Land: (280) Deutschland
 - Kundennummer: **siehe Anschreiben**
 - URL/IP-Adresse: `hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet`
 - Kontonummer: **siehe Anschreiben**
 - Drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.



Die Bankverbindung wird nun erstmalig synchronisiert.

- Wählen Sie die **HBCI/FinTS-Version 3.00** aus; drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
- Bestätigen Sie den Sendevorgang durch Drücken der Schaltfläche **Ja**.

Sie werden nun zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert.


- Geben Sie Ihre PIN ein; drücken Sie die Schaltfläche **OK**.
Hinweis: Sollten Sie noch keine eigene PIN festgelegt haben, so benutzen Sie bitte die Start-PIN gemäß Ihren Zugangsunterlagen. In diesem Fall erhalten Sie einen Hinweis zur PIN-Änderung, den Sie mit **OK** bestätigen.

Der Sendevorgang sollte nun erfolgreich abgeschlossen worden sein.

- Bestätigen Sie diese Meldung durch Drücken der Schaltfläche **OK**.
- Unter "Auswahl des Verfahrens" wählen Sie unter **Zwei-Schritt-TAN-Verfahren** bitte **Smart-TAN plus**.
- Drücken Sie die Schaltfläche **Fertig stellen**, um das Einrichten der Bankverbindung abzuschließen.




PIN-Änderung


Eine PIN-Änderung ist bei einem Erstzugang notwendig und sollte darüber hinaus, aus Sicherheitsgründen, in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Die PIN muss aus fünf alphanumerischen Zeichen (Ziffern oder Buchstaben) bestehen.

- Wählen Sie im Navigationsbereich den Punkt  **Bankverbindungen**.
- Klicken Sie doppelt auf die Bankverbindung, deren PIN geändert werden soll.
- Wählen Sie die Registerkarte **Sicherheitsmedium PIN/TAN** und drücken Sie die Schaltfläche **PIN ändern**.
- Geben Sie in der PIN-Abfrage Ihre bisherige PIN ein; drücken Sie die Schaltfläche **OK**.
Hinweis: Bei einem Erstzugang, geben Sie die Start-PIN gemäß Ihren Zugangsdaten ein.
- Geben Sie nun eine neue PIN ein und wiederholen Sie die Eingabe; drücken Sie die Schaltfläche **OK**.
- Geben Sie eine TAN ein (siehe TAN-Eingabe).
- Bestätigen Sie den Hinweis zur erfolgreichen Durchführung durch Drücken der Schaltfläche **OK**.
- Schließen Sie das Fenster "Auftragsausführung" durch Drücken der Schaltfläche **Fenster Schließen**.
- Schließen Sie das Fenster "Bankverbindung bearbeiten" durch Drücken der Schaltfläche **OK**.

TAN-Eingabe


Sofern ein Vorgang die Eingabe einer TAN benötigt (z. B. eine Überweisung), erscheint das Dialogfenster TAN-Eingabe. Ihnen werden nun der Bankcode **CODE** (technischer Code für den Vorgang) und die Transaktionsdaten **DATA** (Teile der im Auftrag erfassten Daten) angezeigt.

- Vergleichen Sie die Transaktionsdaten mit Ihrem Auftrag.
- Legen Sie Ihre VR-BankCard in den Kartenleser ein und drücken Sie die Taste .
- Geben Sie den Bankcode in den Kartenleser ein und drücken Sie die Taste .
- Geben Sie die Transaktionsdaten in den Kartenleser ein und drücken Sie die Taste .
- Geben Sie die, auf dem Display angezeigte, TAN in das Feld TAN ein.
- Drücken Sie die Schaltfläche **Auftrag mit TAN bestätigen**.

Hinweis: Einige Aufträge im OnlineBanking benötigen keine Transaktionsdaten (z. B. eine PIN-Änderung). In diesem Fall geben Sie bitte keine Transaktionsdaten in den Kartenleser ein und drücken stattdessen die Taste .



Einrichtung eines Kontos

- Wählen Sie im Navigationsbereich den Punkt  **Kontoübersicht**.
- Wählen Sie im Menü **Stammdaten / Konto / Neu**.
- Geben Sie in dem Dialogfenster "Einrichtung eines neuen Kontos" bitte folgende Daten ein:
 - **Kontoname** (z. B. "Giro"; Unter dieser Bezeichnung wird das Konto später in VR-NetWorld angezeigt)
 - **Kontoinhaber**
 - **Kontonummer**
 - **Kontoart**
 - Bei Bedarf können Sie das Konto einer Kategorie zuweisen. Wählen Sie hierzu eine Kategorie aus oder geben Sie den Namen für eine neue Kategorie ein.
 - Wählen Sie unter **HBCI/FinTS** die zuvor angelegte Bankverbindung aus.
- Drücken Sie die Schaltfläche **OK**, um die Anlage des Kontos abzuschließen.



Beschreibung und Handbuch

Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Handbuch zur VR-NetWorld Software. Dieses befindet sich, als PDF-Dokument, auf der **VR-NetWorld CD-ROM** im Verzeichnis **Handbuch**.