

Allgemeine Hinweise

Chipkartenleser

Installieren Sie bitte zunächst Ihren Chipkartenleser, gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers. Vergewissern Sie sich, dass der Chipkartenleser angeschlossen und im System installiert ist.

Transport-PIN der VR-NetWorld-Card

Die VR-NetWorld-Card wird mit einer 5-stelligen Transport-PIN ausgeliefert, die Sie in einem ersten Schritt in eine 6 bis 8-stellige persönliche **HBCI-PIN** ändern müssen. Bei dem ersten Auslesen der VR-NetWorld-Card werden Sie gefragt, ob die eingelegte Karte noch mit einer Transport-PIN gesichert ist. Um ihre persönliche HBCI-PIN zu vergeben,

- klicken Sie auf **Transport-PIN ändern** und
 - vergeben anschließend ihre persönliche HBCI-PIN (6 bis 8 Stellen).
- Sobald Sie Ihre HBCI-PIN vergeben haben, können Sie mit der Einrichtung fortfahren.

Einrichten einer Bankverbindung

Die Bankverbindung ist der wichtigste Punkt für den Zugang zu Ihrer Bank. Sie definiert die Übertragungswege und das verwendete Sicherheitsmedium. Beim erstmaligen Start von VR-NetWorld fragt der Einrichtungsassistent Sie zur Einrichtung einer Bankverbindung. Möchten Sie den Assistent manuell starten, wählen Sie im Menü **Stammdaten / Bankverbindung / Bankverbindung und Konto neu**.

- Drücken Sie die Schaltfläche **Ja**, um den Einrichtungsassistent zu starten.
- Wählen Sie **Ja** bei der Frage zur Einrichtung einer Bankverbindung.
- Drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
- Geben Sie eine Bezeichnung für die Bankverbindung ein (z. B. Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe).
- Wählen Sie als Art **HBCI/FinTS mit Diskette, Chipkarte oder PIN/TAN**.
- Drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
- Legen Sie die Chipkarte in den Kartenleser ein.
- Wählen Sie als Typ des Sicherheitsmediums **Chipkarte**.
- Drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
- Beachten Sie den Hinweis zur Änderung der Transport-PIN und führen Sie gegebenenfalls die Änderung der Transport-PIN durch (siehe Abschnitt Allgemeine Hinweise / Transport-PIN der VR-NetWorld-Card).
- Drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
- Geben Sie Ihre **HBCI-PIN** am Kartenleser ein.
- Wählen Sie die Bankverbindung aus und drücken Sie auf **Weiter**.
- Bestätigen Sie die Angaben zur Bankverbindung durch Drücken der Schaltfläche **Weiter**.
- Wählen Sie die **HBCI/FinTS-Version 3.00** aus und drücken Sie auf **Weiter**.
- Bestätigen Sie den Beginn des Sendevorgangs mit **Ja**.
- Drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
- Geben Sie Ihre HBCI-PIN am Kartenleser ein. Dieser Vorgang muss gegebenenfalls mehrfach wiederholt werden.
- Bestätigen Sie das Informationsfenster zum Sendevorgang mit **OK**.
- Schließen Sie das Fenster Auftragsausführung durch Drücken der Schaltfläche **Fenster Schließen**.
- Drücken Sie **Fertig stellen** um die Einrichtung der Bankverbindung zu beenden.

