

## Einrichten einer Bankverbindung

Die Bankverbindung ist der wichtigste Punkt für den Zugang zu Ihrer Bank. Sie definiert die Übertragungswege und das verwendete Sicherheitsmedium. Beim erstmaligen Start von VR-NetWorld fragt der Einrichtungsassistent Sie zur Einrichtung einer Bankverbindung.

- Drücken Sie die Schaltfläche **Ja**, um den Einrichtungsassistent zu starten.
- Wählen Sie **Ja** bei der Frage zur Einrichtung einer Bankverbindung
- Drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
- Geben Sie eine Bezeichnung für die Bankverbindung ein (z. B. Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe).
- Wählen Sie als Art **HBCI/FinTS mit Diskette, Chipkarte oder PIN/TAN**.
- Drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.

- Wählen Sie als Typ des Sicherheitsmediums **Diskette neu erstellen**.
- Wählen Sie ein Wechseldatenträgerlaufwerk aus, auf dem die Sicherheitsdatei erstellt werden soll (z. B. **3 1/2-Diskette (A:)** für das Diskettenlaufwerk oder einen Laufwerksbuchstaben eines USB-Sticks).
- Geben Sie in dem Feld Pfad einen Dateinamen ein, in der die HBCI-Schlüssel gespeichert werden soll (z. B. **A: \security.key**).
- Drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.

- Geben Sie nun die Angaben zur Bankverbindung ein:
  - Bankleitzahl: **22290031**
  - Benutzerkennung: Entnehmen Sie bitte dem INI-Brief den Sie von Ihrer Bank erhalten haben.
  - URL/IP-Adresse: **hbc.i.gad.de**
  - Kunden-ID: Lassen Sie dieses Feld bitte unbedingt leer.
- Drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.

- Wählen Sie die **HBCI/FinTS-Version 3.00** aus.
- Drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
- Geben Sie nun eine, von Ihnen frei wählbare, persönliche Identifikationsnummer (**PIN**) in das Feld PIN ein, um das das Sicherheitsmedium vor unberechtigten Zugriffen zu schützen.

**Hinweis:** Die PIN muss mindestens aus **8 Zeichen** bestehen und eines der folgenden **Sonderzeichen** enthalten: \ " . >< ( ) + - & ? \* ; , % : .

- Wiederholen Sie die Eingabe in dem Feld **PIN-Wiederholung**.
- Drücken Sie die Schaltfläche **OK**.

- Bestätigen Sie die Nachfrage zur Synchronisation der Bankverbindung durch Drücken der Schaltfläche **Ja**.
- Geben Sie in der PIN-Abfrage Ihre, zuvor festgelegte **PIN** ein.
- Drücken Sie die Schaltfläche **OK**.
- Vergleichen Sie die angezeigten Hashwerte mit den Werten die auf dem INI-Brief Ihrer Bank angegeben sind. Dadurch stellen Sie sicher, dass es sich um Ihre Bank handelt, mit der Sie elektronisch Daten austauschen.
- Drücken Sie die Schaltfläche **Die Werte stimmen überein**.
- Bestätigen Sie die Information zum Sendevorgang mit **OK**.
- Drücken Sie die Schaltfläche **Fenster Schließen** um das Fenster Auftragsausführung zu schließen.

Einrichten einer Bankverbindung: Willkommen

Sie können Ihrer neuen Bankverbindung eine Bezeichnung und eine Beschreibung geben.

Bezeichnung \* :

Beschreibung

Die Bankverbindung ist abhängig vom Übertragungsweg und vom verwendeten Sicherheitsverfahren.

Welche Art von Bankverbindung möchten Sie einrichten?

HBCI/FinTS mit Diskette, Chipkarte oder PIN/TAN

T-Online(BT\*) oder InterCEPT/S mit PIN/TAN

Mit \* gekennzeichnete Eingabefelder müssen ausgefüllt werden.

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediendaten

Bankleitzahl

Kreditinstitut

Land (280) Deutschland

Benutzerkennung

URL/IP-Adresse

Komm. Dienst TCP/IP

Schlüsselstatus (neues Sicherheitsmedium)

Kunden-ID

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

HBCI Anfrage: Abgleich der Hashwerte

Bitte vergleichen Sie die untenstehenden Angaben zum Kreditinstitut mit denen auf dem 'INI-Brief', den Sie von Ihrer Bank erhalten haben. Indem Sie die Übereinstimmung der Hashwerte kontrollieren, stellen Sie die Identität des Kreditinstituts sicher.

Kreditinstitut Volksbank Itzehoe

Bankleitzahl 22290031

Hashwerte

17 BF 71 41 83 38 A5 82 05 15 A1 61 10 2C 92 6C C1 DB EE 1B

Schlüsselversion 1 Schlüsselnummer 2

Die Werte stimmen überein Die Werte stimmen nicht Abbrechen


Art des Schlüssels Signierschlüssel Hilfe

- Drucken Sie nun Ihren INI-Brief durch Drücken der Schaltfläche **INI-Brief drucken** und geben Sie diesen unterschrieben an Ihre Bank zur Freischaltung zurück.
- Drücken Sie die Schaltfläche **Fertig stellen**.
- Beenden Sie die den Einrichtungsassistent durch erneutes Drücken der Schaltfläche **Fertig stellen**.

**Hinweis:** Die Freischaltung Ihres HBCI-Schlüssel wird nach Eingang Ihres INI-Briefes ca. ein bis zwei Tage dauern.

## Synchronisieren der Bankverbindung nach Freischaltung

Nach erfolgter Freischaltung Ihres HBCI-Schlüssels durch die Bank muss Ihre Bankverbindung synchronisiert werden. Dabei werden automatisch alle für Sie freigeschalteten Konten in VR-NetWorld angelegt.

- Wählen Sie in der Navigationsleiste den Punkt  **Bankverbindungen**.
- Legen Sie Ihr HBCI-Sicherheitsmedium (Diskette oder USB-Stick) ein.
- Klicken Sie die Bankverbindung an, welche synchronisiert werden soll.
- Drücken Sie in der Symbolleiste die Schaltfläche **Synchronisieren**.
- Bestätigen Sie die Informationen zum Sendevorgang durch Drücken der Schaltfläche **Ja**.
- Geben Sie die PIN für Ihr HBCI-Sicherheitsmedium ein und drücken Sie die Schaltfläche **OK**.
- Drücken Sie **OK**, um das Informationsfenster zu schließen.
- Schließen Sie das Fenster Auftragsausführung durch Drücken der Schaltfläche **Fenster Schließen**.

## Allgemeine Hinweise zum Sicherheitsmedium

### Schreibschutz

Das Sicherheitsmedium darf nicht mit einem Schreibschutz versehen werden, da bei der Datenübertragung schreibend auf die Sicherheitsdatei zugegriffen wird.


### Sicherungskopie

Legen Sie eine Kopie der Sicherheitsdatei an und verwahren Sie diese an einem sicheren Ort. Sie können diese Kopie, im Falle eines Defektes Ihres Sicherheitsmediums, nutzen, um ein neues Sicherheitsmedium zu erstellen.

**Hinweis:** Bei der Wiederherstellung einer Sicherheitsdatei von einer gebrannten CD-ROM enthält die Sicherheitsdatei ein Schreibschutzmerkmal. Dieses muss vor der Benutzung entfernt werden.

### Schlüssel wechseln

Sollte eine unberechtigte Person eine Kopie Ihres Sicherheitsmediums erhalten haben, so können Sie einen Schlüsselwechsel durchführen. Dabei wird der ursprüngliche Schlüssel und alle Kopien ungültig.

- Legen Sie Ihr Sicherheitsmedium ein.
- Wählen Sie in der Navigationsleiste den Punkt  **Bankverbindungen**.
- Klicken Sie doppelt auf die Bankverbindung, deren Schlüssel geändert werden soll.
- Wählen Sie im Dialogfenster **Bankverbindung bearbeiten** die Registerkarte **Bankverbindungsdaten**.
- Drücken Sie die Schaltfläche **Schlüssel wechseln**.
- Bestätigen Sie die Informationen zum Sendevorgang durch Drücken der Schaltfläche **Ja**.
- Drücken Sie **OK** um das Informationsfenster zu schließen.
- Geben Sie in das Feld PIN ihre PIN ein und drücken Sie die Schaltfläche **OK**.
- Bestätigen Sie die Auftragsausführung durch Drücken der Schaltfläche **Fenster Schließen**.

**Hinweis:** Beachten Sie bitte, dass Ihre Sicherungskopien dadurch ungültig werden. Legen Sie gegebenenfalls eine neue Sicherungskopie an.